Menu | Query | Save | **Query Results**

	Seat Id	Asset #	Entitlement End Date	Serial #	Original Order	Product	Qty	End Customer	End Customer Contact	Registration Code	Organization	End Customer Contact Phone	End Customer Contact Email	Street Address	Cit
◆	396404	1-50384101	4/30/2005 12:00:00 AM	0001203964041634	1-50383807	SolidWorks Office 2004	1	Partena Spa	☑	P0C1Z9T1	Nuovamacut Automazione S.p.A.			Via Liguria, 11/13/15 ☑	Ca MC
◇	396404	1-50384103	4/30/2005 12:00:00 AM	0001203964041634	1-50383807	USB Stand-alone Dongle	1	Partena Spa	☑	↑	Nuovamacut Automazione S.p.A.			Via Liguria, 11/13/15 ☑	Ca MC

Codice Upfrole office

(92.168.100.12

03 portera acquisti

pop. acquisti. 01-9

thunder bird -

© 2004 SolidWorks Corporation
Phone: 800-693-9000; +1-978-371-5011
Email:info@solidworks.com

Terms of Use Privacy Policy Piracy Prevention

Solid Works
(Spaggiari / Marchi)

www.solidworks.com

(confezione "solidworks 0001 2039 6404 1634) (3CD)
OFFICE

- Portatile Intel
- Violi

Ospedale
059 4222352
Angela
335 6359365

STOP

LEGGIMI

SolidWorks 2004
Service Pack 3

Codici di registrazione

- **Utenti abbonati**. Se le informazioni relative all'utente sono state inviate alla SolidWorks Corporation al momento della registrazione di una versione precedente del software SolidWorks® e si è in possesso di una licenza commerciale che fa parte del Servizio di abbonamento al momento della release, la utility dell'impostazione fornirà un codice di registrazione durante l'installazione di SolidWorks 2004. Se mancano questi requisiti, sarà necessario seguire la procedura di registrazione elencata in basso per ricevere un codice di registrazione per SolidWorks 2004. **NOTA:** avere un codice per SolidWorks 2003 non vuol dire che i requisiti sopra menzionati sono soddisfatti.
- **Nuovi utenti**. Seguire la procedura di registrazione elencata in basso. Il prodotto potrà essere utilizzato fino a 30 giorni senza il codice di registrazione. Durante questo periodo non sarà possibile aprire i file che hanno una data precedente a 30 giorni.
- **Procedura di registrazione**. Al momento della registrazione del software SolidWorks, sarà generato automaticamente un codice di registrazione che apparirà durante l'installazione. Se il codice di registrazione non compare, fare riferimento all'indirizzo http://swcustomer.solidworks.com/swlogin_reg.asp.

  Alternativamente, sarà possibile registrarsi inviando un messaggio di email con le informazioni necessarie all'indirizzo register@solidworks.com o via fax al numero (+1-978-371-4996). Un codice di registrazione verrà fornito via email in tre giorni lavorativi. (Se si sceglie di effettuare la registrazione via fax, allegare un foglio di presentazione con i dati personali per un possibile contatto. La registrazione via fax può impiegare fino a 5 giorni lavorativi). I codici di registrazione non verranno forniti per telefono.

- **Altre informazioni**. Negli Stati Uniti o nel Canada, digitare il numero 1-800-693-9000 e scegliere l'opzione 3. Fuori dagli Stati Uniti o dal Canada digitare il numero +1-978-371-5000. Inviare un messaggio di email all'indirizzo register@solidworks.com. Visitare il sito web SolidWorks all'indirizzo http://www.solidworks.com/pages/services/FAQs.html.

Numeri seriali

Per gli utenti con le licenze nuove o senza abbonamenti, il numero seriale per il software SolidWorks o qualsiasi applicazione acquistabile separatamente con licenza (PhotoWorks, FeatureWorks, SolidWorks Routing e così via), sarà stampato su un'etichetta attaccata sulla scatola contenente il software. Gli utenti abbonati dovranno continuare ad usare il loro numero seriale originale.

File di licenza SolidNetWork

Se il software SolidWorks è in esecuzione con una licenza SolidNetWork (SNL), fare riferimento alla Guida d'installazione e di amministrazione di SolidNetWork per istruzioni su come ottenere un file SNL o come aggiornare un'installazione SNL per le versioni maggiori di SolidWorks.

- Se qualsiasi licenza SolidWorks nel proprio sito non verrà aggiornata a SolidWorks 2004 simultaneamente alle altre, sarà necessario installare SolidWorks 2004 SNL come installazione distinta dall'esistente Manager SNL di SolidWorks 2003 (sullo stesso computer) e ottenere nuovi file SNL per ogni installazione dal sito web SolidWorks. Andare al sito www.solidworks.com e fare clic su **Servizi**, **Supporto**, **Registrazione**.

- Un eventuale secondo Manager SNL e un file SNL dovranno esistere sulla stessa macchina perchè non sarà fornito un secondo dispositivo di sicurezza. Sarà necessario specificare un numero di porta diverso per il Manager SNL 2004 rispetto al Manager SNL precedente installato sul server.

Generale

- Ci sono tre cd per questa release del software SolidWorks.
- Si consiglia di salvare le copie di backup di tutti i documenti SolidWorks (parti, assiemi e disegni) prima di aprirli con SolidWorks 2004. Questi documenti vengono automaticamente convertiti al formato di SolidWorks 2004 all'apertura. Una volta convertiti e salvati, i documenti non saranno più accessibili con versioni precedenti del software SolidWorks.
- Se sono state apportate modifiche ai modelli del documento, formati del foglio o elementi della tavolozza da una versione precedente, si consiglia di effettuare una copia di backup di questi file prima di installare SolidWorks 2004.
- Con una versione di eDrawings precedente a eDrawings 2004, la versione non sarà compatibile con SolidWorks 2004. eDrawings 2004 è compatibile solo con SolidWorks 2004.
- L'installazione di SolidWorks mentre il software antivirus è in esecuzione potrebbe causare l'errata installazione di alcuni componenti dell'applicazione SolidWorks. Si consiglia di disattivare il software antivirus mentre si installa SolidWorks. Dopo avere effettuato l'installazione, installare nuovamente l'antivirus per proteggere i file SolidWorks e gli altri documenti.

Requisiti del sistema

- Microsoft® Windows® XP Professional (consigliato) con il Service Pack 1, Windows 2000 (consigliato) con il Service Pack 4, Windows NT®4.0 con il Service Pack 6 o Windows Me.
- Intel Pentium® o AMD Athlon™. Per i sistemi con processore AMD Athlon, è necessario eseguire Windows XP Professional, Windows 2000 o Windows NT.
- Consigli di RAM:
  - Per le parti e gli assiemi di piccole dimensioni (meno di 1000 componenti e meno di 300 funzioni), il minimo è 128MB; 256MB è ideale.
  - Per gli assiemi con più di 1000 componenti e parti e con più di 300 funzioni, si consiglia un minimo di 512MB.
  - Per gli assiemi con più di 1000 componenti e parti e con più di 300 funzioni, si consiglia un minimo di 1GB.
  - La quantità di RAM necessaria dipende dalla dimensione dei file SolidWorks in uso. Per motivi di prestazione, si consiglia di avere una quantità di RAM ideale per accomodare la dimensione dei file con i quali si lavora regolarmente.
- Un abbinamento collaudato di adattatore grafico su workstation OpenGl e driver. Assicurarsi di utilizzare uno degli abbinamenti testati di adattatore e driver scegliendoli all'indirizzo http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html.
- Mouse o altro dispositivo di puntamento
- unità CD-ROM
- Se si utilizzano le Distinte materiali dalle release precedenti o se si utilizzano le Tabelle dati da qualsiasi altra release, sarà necessario avere Microsoft Office 97 Service Release 2 (SR-2), Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP o Microsoft Office 2003.
- Internet Explorer 5.5 o versione successiva e accesso a Internet
- Se si utilizza PDMWorks o PhotoWorks release 2, è necessario avere installato Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) sulla propria macchina. Per PhotoWorks release 2, TCP/IP dovrà consentire le connessioni con la macchina locale. Se in dubbio sull'installazione del TCP/IP, contattare il proprio amministratore di sistema.

STOP

LEGGIMI

SolidWorks 2005
Service Pack 0

NOTA: la versione più recente di questo documento è situata all'indirizzo: **http://files.solidworks.com/supportfiles/read_this_first/2005/italian/readthisfirst.htm**.

Codici di registrazione

Utenti abbonati. Se le informazioni relative all'utente sono state inviate alla SolidWorks Corporation al momento della registrazione di una licenza SolidWorks® e si è in possesso di una licenza commerciale, la utility dell'impostazione fornirà un codice di registrazione durante l'installazione di SolidWorks 2005. Se mancano questi requisiti, sarà necessario seguire la procedura di registrazione elencata in basso per ricevere un codice di registrazione per SolidWorks 2005. **NOTA**: avere un codice per SolidWorks 2004 non vuol dire che i requisiti sopra menzionati sono soddisfatti.

Nuovi utenti. Seguire la procedura di registrazione elencata in basso. Il prodotto potrà essere utilizzato fino a 30 giorni senza il codice di registrazione. Durante questo periodo non sarà possibile aprire i file che hanno una data precedente a 30 giorni.

Procedura di registrazione. Al momento della registrazione del software SolidWorks, sarà generato automaticamente un codice di registrazione che apparirà durante l'installazione. Se il codice di registrazione non compare, fare riferimento all'indirizzo **http://swcustomer.solidworks.com/swlogin_reg.asp**. Alternativamente, effettuare la registrazione inviando tutte le informazioni necessarie via email all'indirizzo **reginfo@solidworks.com** o al numero di fax +1-978-371-4996. Un codice di registrazione sarà inviato entro tre giorni feriali. (Se si sceglie di effettuare la registrazione via fax, allegare un foglio di presentazione con i dati personali per un possibile contatto. La registrazione via fax può impiegare fino a 5 giorni lavorativi). I codici di registrazione non verranno forniti per telefono.

Altre informazioni. In caso di difficoltà con la registrazione, negli Stati Uniti o Canada, telefonare al numero 1-800-693-9000 e scegliere l'opzione 3. Se si chiama da altre nazioni telefonare al numero +1-978-371-5000. Si può inoltre scrivere all'indirizzo **reginfo@solidworks.com** o visitare il sito web della SolidWorks all'indirizzo **http://www.solidworks.com/pages/services/FAQs.html**.

Numeri seriali

Gli utenti abbonati dovranno continuare ad usare il loro numero seriale originale. Per gli utenti con le licenze nuove o senza abbonamenti, il numero seriale per il software SolidWorks o qualsiasi applicazione acquistabile separatamente con licenza (PhotoWorks™, FeatureWorks™, SolidWorks Routing e così via), sarà stampato sulla cartolina compresa nel pacchetto.

Licenza SolidNetWork (SNL)

- Se il software SolidWorks è in esecuzione con una licenza SolidNetWork (SNL), fare riferimento alla Guida amministrativa e di installazione della licenza SolidNetWork per istruzioni su come ottenere un file SNL o come aggiornare un'installazione SNL per le versioni maggiori di SolidWorks.
- Se qualsiasi licenza per SolidWorks 2003 o versione precedente sul proprio sito non sarà aggiornata a SolidWorks 2005, installare la SNL di SolidWorks 2005 come installazione distinta dalla precedente SNL, sullo stesso computer, e ottenere i file SNL per ciascuna installazione dal sito web di SolidWorks. Andare al sito **www.solidworks.com** e fare clic su **Servizi**, **Supporto**, **Registrazione**.
- Un eventuale secondo Manager SNL e un file SNL dovranno esistere sulla stessa macchina perchè non sarà fornito un secondo dispositivo di sicurezza. Specificare un numero di porta diverso per il Manager SNL di SolidWorks 2005 rispetto ai numeri di porta dei precedenti Manager SNL installati sul server.

Generale

- Quando si installa SolidWorks 2005, effettuare una nuova installazione. Non effettuare un aggiornamento della versione Beta o Pre-Release.
- Si consiglia di salvare le copie di backup di tutti i documenti SolidWorks (parti, assiemi e disegni) prima di aprirli con SolidWorks 2005. Questi documenti vengono automaticamente convertiti al formato di SolidWorks 2005 all'apertura. Una volta convertiti e salvati, i documenti non saranno più accessibili con versioni precedenti del software SolidWorks.
- Se sono state apportate modifiche ai modelli del documento, formati del foglio o elementi della tavolozza da una versione precedente, si consiglia di effettuare una copia di backup di questi file prima di installare SolidWorks 2005.
- L'installazione di SolidWorks mentre il software antivirus è in esecuzione potrebbe causare l'errata installazione di alcuni componenti dell'applicazione SolidWorks. Si consiglia di disattivare il software antivirus mentre si installa SolidWorks. Dopo avere effettuato l'installazione, installare nuovamente l'antivirus per proteggere i file SolidWorks e gli altri documenti.
- Non utilizzare alcuna applicazione che modifichi i file SolidWorks nel tentativo di ridurne la dimensione. Sono disponibili diverse utilità di compressione dei file che modificano i file del modello SolidWorks. Queste applicazioni tipicamente rimuovono il file "ombra" mentre altre applicazioni possono rimuovere altro materiale. L'uso di queste utilità di compressione possono causare la corruzione dei file. SolidWorks non supporta o partecipa all'uso di alcuna utility per la compressione dei file.

Requisiti del sistema

- Microsoft® Windows® XP Professional con Service Pack 1 o 1a, o Windows 2000 con Service Pack 4.
- Computer con base Intel Pentium®, Intel Xeon®, o AMD Athlon™.
- Consigli di RAM:
    - Per le parti e gli assiemi di piccole dimensioni (meno di 1000 componenti e meno di 300 funzioni), il minimo è 256MB; si raccomanda un minimo di 384MB.
    - Per gli assiemi con più di 1000 componenti e parti con più di 300 funzioni, si consiglia un minimo di 512MB.
    - Per gli assiemi con più di 2500 componenti e parti con più di 1000 funzioni, si consiglia un minimo di 1GB.
    - La quantità di RAM necessaria dipende dalla dimensione dei file SolidWorks in uso. Per motivi di prestazione, si consiglia di avere una quantità di RAM ideale per accomodare la dimensione dei file con i quali si lavora regolarmente.
- Un abbinamento collaudato di adattatore grafico su workstation OpenGl e driver. Assicurarsi di utilizzare uno degli abbinamenti testati di adattatore e driver scegliendoli all'indirizzo **http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html**.
- Mouse o altro dispositivo di puntamento.
- unità CD-ROM.
- Con le Distinte materiali in Excel o se si usano le tabelle dati, sarà necessario avere Microsoft Office XP Professional, Microsoft Office 2000 o Microsoft Office 2003.
- Internet Explorer 6,0 o versione successiva e accesso a Internet.
- Se si utilizza PDMWorks, è necessario avere installato il Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) sulla propria macchina. Se in dubbio sull'installazione del TCP/IP, contattare il proprio amministratore di sistema.